ניווטפון – הקו הרגיל

מתחילים בתפריט הראשי

ניווטפון מסייע לתכנן נסיעה ולשמוע את שלבי הדרך. בוחרים מוצא, יעד, מועד וסוג נסיעה לפי ההנחיות. אפשר לומר או להקליד את פרטי החיפוש.

מקש	הפעולה בתפריט הראשי
#	המשך נסיעה פעילה, כאשר היא מוצעת בכניסה.
*	לבעלי ניווטבוקס מורשה: תפריט הניווטבוקס. למי שאין גישה אליו: חזרה לתפריט אייקול.
0	חיפוש במשפט אחד: מוצא, יעד, שעה וסוג נסיעה.
1	חיפוש חדש, שלב אחר שלב.
2	החיפוש הקודם.
3	היסטוריית חיפושים.
4	בדיקת עומסי תנועה.
5	חיפוש מקומות סמוכים.
6	ניווט מהיר הביתה, לאחר הגדרת כתובת הבית.
7	מידע על קווי אוטובוס בקול היעדים, כשהאפשרות מושמעת.
8	מסלולים קבועים.
9	הגדרות.

חיפוש נסיעה

להזנה מסודרת הקישו 1 בתפריט הראשי ומסרו את הפרטים המבוקשים. לבחירת סוג הנסיעה: 1 תחבורה ציבורית, 2 רכב פרטי, 3 הליכה ברגל. אפשרות רכבת בלבד מוצעת למי שיש לו גישה מתאימה. סולמית בבחירת סוג הנסיעה משתמשת בסוג הקבוע שהוגדר בחשבון.

לחיפוש במשפט אחד הקישו 0 ומסרו את המוצא, היעד, מועד הנסיעה וסוג הנסיעה. יש להקשיב לפרטים שהמערכת מחזירה ולאשר או לתקן לפי ההנחיה.

ברכב, ההדרכה מתחילה מהמסלול הראשון; סולמית פותחת את רשימת החלופות. ברשימת המסלולים: 3 לבא, 2 לקודם, 1 לשמיעה חוזרת, סולמית לבחירה. לאחר בחירת המסלול נשמע סיכום וההדרכה מתחילה.

הקו הרגיל לעומת ניווט לפי מיקום

ללא ניווטבוקס, המערכת אינה יודעת את המיקום החי של הטלפון. עוברים בין השלבים באמצעות המקשים, או משתמשים בהתקדמות לפי זמן.

כשיש ניווטבוקס מקושר ומסלול מתאים, אפשר להפעיל במהלך ההדרכה התקדמות לפי המיקום במקש 4. אז מקש 2 מקריא את הכבישים והרחובות שנותרו ומקש 3 מציע חלופות מהמיקום הנוכחי. המקשים אינם מעבירים ידנית לשלב הבא במצב זה.

ההדרכה וההגדרות

המקשים בהדרכה הרגילה

מקש	הפעולה
#	ברכב רגיל: פתיחת רשימת המסלולים החלופיים. בהדרכה לפי מיקום בתחבורה ציבורית יש להקשיב להנחיה לגבי אישור עלייה או ירידה.
*	יציאה מההדרכה; כשמוצעת רשימת מסלולים חוזרים אליה.
0	יציאה מההדרכה.
1	שמיעה חוזרת של השלב.
2	השלב הקודם. בהדרכה לפי מיקום: הכבישים והרחובות שנותרו בדרך.
3	השלב הבא. בהדרכה לפי מיקום: חלופות לאותו יעד מהמיקום הנוכחי.
4	הפעלה או כיבוי של התקדמות אוטומטית. ללא מיקום חי בוחרים 1 לכל חמש עשרה שניות או 2 לפי משך השלב המשוער.
5	חישוב המסלול מחדש מהמיקום הנוכחי או המשוער, בהתאם לנתון הזמין.
6	מסלול חזור, כשהאפשרות מושמעת.
7	1 לקבלת המסלול בדואר אלקטרוני או בפקס; 2 לשינוי סוג הנסיעה; כוכבית לחזרה.
8	מהירות הניווטבוקס, למי שיש לו מכשיר מקושר.
9	המרחק, הזמן ושעת ההגעה המשוערת שנותרו, למי שיש לו מכשיר מקושר ומיקום מתאים.

ההגדרות בקו הרגיל

בתפריט הראשי הקישו 9. אין צורך בניווטבוקס כדי להגדיר את האפשרויות הכלליות.

מקש	ההגדרה והבחירה הבאה
*	חזרה לתפריט הראשי.
1	סוג ניווט קבוע: 1 לתחבורה ציבורית, 2 לרכב פרטי, 3 להליכה ברגל.
2	הגדרות המסלול והמנגינה, כמפורט בהמשך.
4	כתובות קבועות, למשל בית ולימודים.
5	קישור ניווטבוקס לחשבון, למי שהאפשרות זמינה לו.
6	אזור הזמן להזנת שעת היציאה.
7	מעבר בין קילומטרים למיילים.

המסלול והמנגינה — 9 ואז 2

מקש	הפעולה
*	חזרה להגדרות.
1	לאפשר כבישי אגרה או להימנע מהם.
3	1 למנגינה, 2 לשקט, 3 לשאלה בכל פעם. ברירת המחדל היא מנגינה. בחירה קבועה חוסכת את השאלה בעת הפעלת ההדרכה.
4	לאפשר כבישים מהירים או להימנע מהם.
6	העדפת מסלול מהיר או קצר.

יש להסתמך על תנאי הדרך ועל התמרורים בפועל; זמן הנסיעה וההגעה הוא הערכה.